

Outlook2019

メールソフトの設定方法
セキュリティパックサービス

目次

[01.アカウントの設定方法（セキュリティパックサービス）](#) 2ページ目

[02.「サーバーにメッセージのコピーを残す」設定の変更方法](#) 9ページ目

01 アカウントの設定方法（セキュリティパックサービス）

1.


Outlook2019を起動すると、初回であれば、アカウントを設定する画面が表示されます。

※ご利用の環境により表示される画面は異なります

- ① お客様のメールアドレスを入力
- ② 「詳細オプション」をクリック
- ③ 「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れる
- ④ 「接続」をクリック

～ 次の画面が表示されるまで、しばらく時間がかかります ～

- ⑤ 詳細設定画面が表示されますので、「POP」をクリック



01 アカунツの設定方法（セキュリティパックサービス）


2.

「POPアカウントの設定」画面が表示されます。
「パスワード」を入力し、「接続」をクリックしてください。

※この画面が表示されない場合は、[手順4.](#)へお進みください。

※次の画面で「アカウントが正常に追加されました」と表示された場合は、[手順5.](#)へお進みください。

サーバー情報が自動取得され、「インターネット電子メール」というポップアップが表示されます。
そのままOKをクリックしてください。




POP アカウツの設定

(別のユーザー)

パスワード

前に戻る

接続



インターネット電子メール

次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。

サーバー

ユーザー名(U):

パスワード(P):

パスワードをパスワード一覧に保存する(S)

OK


キャンセル

01 アカウントの設定方法（セキュリティパックサービス）

3.

自動で取得したサーバーの情報で接続ができなかった場合は、「問題が発生しました」と表示されます。

そのまま「アカウント設定の変更」をクリックしてください。



01 アカウントの設定方法（セキュリティパックサービス）

4.

「POPアカウントの設定」画面が表示されます。
設定通知書に記載された情報を「半角英数」で
入力し、「次へ」をクリックします。

受信メール	
サーバー	pop.nextsafety.jp または pop.nextsecurity.jp または pop.anshin-next.jp
ポート	110
上記以外の項目	チェック不要
送信メール	
サーバー	smtp.nextsafety.jp または smtp.nextsecurity.jp または smtp.anshin-next.jp
ポート	587
暗号化方式	なし
上記以外の項目	チェック不要

POP アカウントの設定 (別のユーザー)

受信メール
サーバー ポート

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール
サーバー ポート

暗号化方法

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信
 既存のデータ ファイルを使用

01 アカウントの設定方法（セキュリティパックサービス）

5.
「パスワード」を入力し、「接続」をクリックします。

次の画面で「アカウントが正常に追加されました」と表示されます。

「Outlook Mobileをスマートフォンにも設定する」の
チェックを外し、「完了」をクリックして画面を
閉じます。

※設定内容に間違いなどがあった場合、設定が完了しません。


エラー原因の例)

- ・電子メールアドレスに入力間違いがある。
- ・メールサーバー・ポート番号に入力間違いがある。
- ・アカウント名・パスワードに入力間違いがある。
- ・インターネットに接続されていない。

入力した内容を確認し、入力内容に間違いがある場合は再度設定してください。



POP アカウントの設定
s [blurred] (別のユーザー)
パスワード
[blurred]
前に戻る [接続]



Outlook
アカウントが正常に追加されました
[blurred]
別のメール アドレスを追加
[] 次へ
詳細オプション ^
 自分で自分のアカウントを手動で設定
[完了]
 Outlook Mobileをスマートフォンにも設定する

02 「サーバーにメッセージのコピーを残す」設定の変更方法

1.

メニューバーの「ファイル」を選択し、「アカウント設定」のメニューから「アカウント設定」をクリックしてください。



「アカウント設定」画面が表示されますので、設定を変更したいアカウントを選択後、「変更」をクリックしてください。



02 「サーバーにメッセージのコピーを残す」設定の変更方法

2.
「POPアカウントの設定」画面が表示されます。

サーバーにメッセージのコピーを残さない設定 推奨設定

※複数のPCで同じメールアドレスのメールを受信しない場合は
こちらの設定に変更することをお勧めします。

初期設定はメッセージを残す設定になっていますので、
以下のチェックを外します。

- ・「サーバーにメッセージのコピーを残す」

サーバーにメッセージのコピーを残す設定

以下にチェックを入れます。

- ・「サーバーにメッセージのコピーを残す」
- ・「サーバーから削除する」

また、サーバーから削除される日数を指定してください。

※サーバーから削除される日数を増やし過ぎた場合、ご契約の容量に達してメールの受信が
できなくなる場合があります。保存期間はなるべく短めに設定することをお勧めします。

※複数のパソコンで同じメールアドレスのメールを受信する場合は、
すべてのメールソフトで、サーバーにメッセージのコピーを残す設定が必要です。

上記設定後、「次へ」をクリックします。

次の画面で「完了」をクリックして画面を閉じてください。

これで「サーバーにメッセージのコピーを残す」設定の変更方法は完了です。

POP アカウントの設定

全般設定

自分の名前

アカウント名

例: "職場" または "Microsoft アカウント"

返信先アドレス

組織

メールの設定

サーバーにメッセージのコピーを残す

サーバーから削除する 日後

[削除済のアイテム] から削除された後、サーバーから削除

メールの設定をリセット

次へ

Outlook

アカウントが正常に更新されました

完了